

Der Jurtencomic

Text & Bild: Jonathan Tobias Mutscher



Version X2

©2008-2012 J. Tobias Mutscher

jurtencomic@home-of-scouting.de

www.home-of-scouting.de

alle Angaben ohne Gewähr

Zeichnungen nicht maßstäblich

01	Menge	Material
	01 (01)	Fäustel
	01 (01)	Jurtdach
	06 (08)	Rechtecksplanen
	01 (01)	Jurtenabdeckplane
	12 (16)	Seitenstangen
	12 (16)	T-Eisenheringe
	12 (16)	Heringe
	01 (01)	Jurtenkreuz/-kette
	01 (01)	Umlenkrolle/Karabiner
	02 (02)	Seile ~6m & ~2m
	03 (03)	Fichtenstämme
	14 (18)	Abspannschnüre
	07 (07)	Abspannschnüre für Jurtenabdeckplane und Sisal

6er 8er Jurte

02 a) 1/2 Jurtdächer

- Jurtdach ausbreiten
- nach links drehen (Schlaufen liegen oben)
- zusammen knöpfen
- Dach umdrehen (Außenseite oben)

wie Kohte knöpfen das Ende

02 b) ganze Jurtdächer

- Jurtdach ausbreiten (Außenseite oben)

03 - Seitenplanen anknöpfen

zur besseren Darstellung, nachfolgende Zeichnungen ohne Seitenplanen

Rechtecksplanen

- zum Schluss Seitenplanen unter das Jurtdach schieben

04 - an jede Ecke eine Seitenstange hinlegen

- T-Eisenheringe bei X reinschlagen
- Gegenüberliegende Heringe müssen auf einer Linie sein

05 - Abspannschnüre an jeder Ecke mit einem Palstek festmachen.

mit Traufkante ohne Traufkante

Öse für Seitenstange

1. 2. 3.

06

Abspannknoten

07 - die 3 Fichtenstämme mit Sisal zum Dreibein binden; Bundhöhe s.u.

Dreibeinbund

6x Wicklungen

3x 3x

je 3 Knebelgänge Enden mit Kreuzknoten verknoten, darauf achten das Webeleinstek nicht aufgezogen wird.

08 - mit dem kurzen Seil eine Schlinge um das Dreibein knoten, Karabiner oder Umlenkrolle einhaken, langes Seil durch Karabiner/Rolle führen, Enden festhalten

- Rauchlochabdeckung auf Bundhöhe anbinden und Abspannschnüre an Rauchlochabdeckung anbringen.

Palstek

zur besseren Darstellung, folgende Zeichnungen z.T. ohne Jurtenabdeckplane

09

Jurtenabdeckplane abspannen

Zimmermannsstek

Dreibein

Kreuz/-kette einsetzen und Ende des langen Seils mit Zimmermannsstek am Kreuz, mit Palstek (s. 5.) an der Kette befestigen.

10

- Seilende mit Halbenschlügen am Dreibein festmachen

Ende Kennen Sie schon ... ? im Netz auf www.home-of-scouting.de

Der Kohtencomic
Text & Bild: Jonathan Tobias Mutscher

CampOlympiade

Art	3-Bein Version				
	Höhe	Seitenstangen	Mastlänge	Mastbundhöhe	Rauchabdeckung
4er	~1,60 m		kann wie Kohte mit zwei außen stehenden Stangen aufgebaut werden		~3,20 m
4er	~2,00 m				~3,60 m
6er	~1,60 m	~3,60 m	~3,10 m		~2,90 m
6er	~2,00 m	~4,00 m	~3,45 m		~3,30 m
8er	~1,60 m	~4,30 m	~3,80 m		~3,60 m
8er	~2,00 m	~4,70 m	~4,20 m		~4,00 m
Theater	~2,00 m	~4,70 m	~4,20 m		~4,00 m

Der Jurtencomic

Text & Bild: Jonathan Tobias Mutscher



Version X2-Einbein
©2008-2012 J. Tobias Mutscher

jurtencomic@home-of-scouting.de
www.home-of-scouting.de

alle Angaben ohne Gewähr

Zeichnungen nicht maßstäblich

01	Menge	Material
01 (01)	Fäustel	
01 (01)	Jurtdach	
06 (08)	Rechtecksplanen	
01 (01)	Jurtenabdeckplane	
12 (16)	Seitenstangen	
12 (16)	T-Eisenheringe	
12 (16)	Heringe	
01 (01)	Jurtenkreuz/-kette	
01 (01)	Umlenkrolle/Karabiner	
02 (02)	Seile ~6m	
01 (01)	Fichtenstamm	
14 (18)	Abspannschnüre	
07 (07)	Abspannschnüre für Jurtenabdeckplane	

02 a) 1/2 Jurtdächer

- Jurtdach ausbreiten
- nach links drehen (Schlaufen liegen oben)
- zusammen knöpfen
- Dach umdrehen (Außenseite oben)

wie Kohte knöpfen **das Ende**

02 b) ganze Jurtdächer

- Jurtdach ausbreiten (Außenseite oben)

03 - Seitenplanen anknöpfen

zur besseren Darstellung, nachfolgende Zeichnungen ohne Seitenplanen

Rechtecksplanen

- zum Schluss Seitenplanen unter das Jurtdach schieben

04 - an jede Ecke eine Seitenstange hinlegen

- T-Eisenheringe bei **X** reinschlagen
- Gegenüberliegende Heringe müssen auf einer Linie sein

05 - Abspannschnüre an jeder Ecke mit einem Palstek festmachen.

mit Traufkante ohne Traufkante

Öse für Seitenstange

06

Abspannknoten

07 - an den Fichtenstamm mit einem 6m Seil eine Schlaufe binden, Höhe s. 11.

Möglichkeit 1. **Möglichkeit 2: Takling + Palstek**

- Webeleinstek
- mind. 4 Halbe Schläge
- Palstek (oder Seil doppelt, dann kein Palstek)

08 - Karabiner/Umlenkrolle in die Schlaufe einhaken, langes Seil durch Karabiner führen, Enden festhalten

- Abspannschnüre an Jurtenabdeckplane anbringen und am Stamm anbinden, Höhe siehe Tabelle (Richtwert)

zur besseren Darstellung, folgende Zeichnungen z.T. ohne Jurtenabdeckplane

09

Jurtenabdeckplane abspannen

Zimmermannstek Einbein

Kreuz/-kette einsetzen und Ende des Seils mit Zimmermannstek am Kreuz; mit Palstek (s. 5.) an der Kette befestigen.

10

- Seilende mit Halbschlägen am Einbein festmachen

Ende Kennen Sie schon ... ? im Netz auf www.home-of-scouting.de

Der Kohtencomic
Text & Bild: Jonathan Tobias Mutscher

CampOlympiade

Art	Höhe			
	Seitenstangen	Mastlänge	Mastbunndhöhe	Rauchabdeckung
4er	~1,60 m	~4,00 m	~3,70 m	~3,20 m
4er	~2,00 m	~4,40 m	~4,10 m	~3,60 m
6er	~1,60 m	~3,50 m	~3,20 m	~2,90 m
6er	~2,00 m	~3,90 m	~3,60 m	~3,30 m
8er	~1,60 m	~4,40 m	~4,00 m	~3,60 m
8er	~2,00 m	~4,80 m	~4,40 m	~4,00 m
Theater	~2,00 m	~4,80 m	~4,40 m	~4,00 m